

Инструктаж по технике безопасности

Требования по безопасности для палатной медицинской сестры в аварийных ситуациях.

1. При травмировании инфицированным инструментом или попадании биологического материала на кожу и слизистые оболочки во время выполнения лечебных, диагностических манипуляций и процедур (патологический материал - кровь, слюна, мокрота, отделяемое ран (экстравазат), моча, кал больного), необходимо:

- при попадании на кожу: немедленно обработать кожу 70% этиловым спиртом, затем обмыть проточной водой с мылом и повторно обеззаразить 70% этиловым спиртом;
- при попадании на слизистые оболочки глаз - промыть струей воды и закапать 30% альбуцидом; носа - промыть струей проточной воды и закапать 30% альбуцидом; рта - прополоскать водой, затем прополоскать рот 70% этиловым спиртом.
- при уколах и порезах: если кровь идет, не останавливать, если крови нет, то выдавит несколько капель крови, обработать рану 70% этиловым спиртом, вымыть руки под теплой водой с двукратным намыливанием, а затем обработать рану 5% спиртовым раствором йода, наложить на рану асептическую повязку или заклеить лейкопластырем.

2. В случае разбития ртутного термометра действовать согласно «Инструкции по охране труда №5 для персонала ККБ, работающего с ртутьсодержащими приборами».

3. При наличии у пациента телесных повреждений, ножевых ран или огнестрельных ранений оцените ситуацию. В случае возникновения конфликтов или ситуаций, угрожающих жизни и здоровью, не вызывая подозрений, постарайтесь как можно быстрее покинуть помещение и вызвать милицию.

4. При поражении человека электрическим током и прочих травмах действовать согласно «Инструкции по оказанию первой помощи пострадавшим от электрического тока и других несчастных случаев».

5. При получении травмы во время работы поставить в известность заведующего отделением.

6. При возникновении пожара вызвать пожарную службу по тел. «01» («112» с сотового), четко назвав адрес объекта, свою фамилию, должность, эвакуировать больных и персонал, принять возможные меры к тушению пожара первичными средствами пожаротушения, ITARTIII обеспечить встречу пожарной службы.

7. При возникновении аварийной ситуации, которая может привести к ожогу, травмированию и другим поражениям, палатная медсестра должна по возможности принять необходимые меры для ликвидации последствий (открыть окна, проветрить помещение, осторожно убрать пролитую жидкость и т.д.).

8. При прочих аварийных ситуациях (поломка препятствующих систем выполнению водоснабжения, работы, работу канализации, отопления и др.), прекратить и сообщить об этом заведующему отделением.



Shy

соф

9.07.14